

Table of contents

• App deaktivieren

App deaktivieren

App deaktivieren

Sie haben die Möglichkeit installierte Apps zu deaktivieren. Durch die Deaktivierung wird die App nicht vom ctrlX-Gerät deinstalliert bzw. nicht gelöscht. Die App kann zu jeder Zeit wieder aktiviert und aktualisiert werden. Zuvor generierte Daten gehen bei diesem Vorgang nicht verloren.

ACHTUNG!

Voraussetzung für die nachfolgende Handlung:

Arbeiten an Apps und App-Einstellungen können nur im Modus *"Service"* durchgeführt werden.

Im Modus *"Service"* wird die Bearbeitung von Echtzeitdaten auf dem ctrlX-Gerät gestoppt.

Bevor Modus *"Service"* aktiviert wird, muss sich das ctrlX-Gerät in einem sicheren Zustand befinden!

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster *Einstellungen → Apps* siehe:

↘ Fenster - "Apps"

2. Schalten Sie das ctrlX-Gerät in den Modus *"Service"*, siehe:

↘ ctrlX-Gerät – Modus Service aktivieren

- 3. Navigieren Sie jetzt in der App-Übersicht zu der App, die Sie deaktivieren möchten.
- 4. Klicken Sie auf die App-Kachel.
 - \Rightarrow Die erweiterte App-Übersicht mit zusätzlichen Aktionen wird geöffnet.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Deaktivieren"
 - \Rightarrow Die App wird deaktiviert.

Das ctrlX-Gerät kann jetzt wieder in den Modus "Operating" geschaltet werden, siehe:

↘ ctrlX-Gerät – Modus Operating aktivieren

Weiterführende Informationen



Jun 3 2025

↘ Apps – Grundlagen